

Kleindrucker einrichten



Anleitung um die neuen Samsung Drucker in den Vorbereitungszimmern einzurichten.


Seit der Umstellung auf das Ricoh Print2Me System werden diese Drucker nicht mehr automatisch installiert.

Inhaltsverzeichnis

- [1. Drucker installieren](#)
- [2. Drucker deinstallieren](#)
- [3. Standarddrucker festlegen](#)

1. Drucker installieren

1. Geh auf **Start**  **Einstellungen** 
 - 1a. Solltest du das Einstellungssymbol nicht finden, gehe auf Start und fang (ohne Suchfeld) an zu schreiben: "Einstellungen". Wähle den gefundenen Punkt.
 2. Wähle den Punkt **Gerät**




3. Im erscheinenden Fenster **scrolle** ganz **runter** und klicke auf *Verwandte Einstellungen - Geräte und Drucker*

Verwandte Einstellungen


Geräte und Drucker

4. Im erschienen Fenster, klicke oben auf *Drucker hinzufügen*

 > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Geräte und Drucker


[Drucker hinzufügen](#)

5. Nun werden Drucker und Scanner gesucht..

 Gerät hinzufügen


Zusätzliches Gerät oder zusätzlichen Drucker auswählen

Gerät auswählen



6. Wähle den gewünschten Drucker aus und klicken auf *Weiter*. Springe zum Punkt 12.

7. Falls der gewünschte Drucker nicht erscheint, wähle *Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt*. Es erscheint folgendes Fenster:


 Drucker hinzufügen

Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen


- Mein Drucker ist etwas älter. Ich benötige Hilfe bei der Suche.
- Einen Drucker im Verzeichnis anhand des Standorts oder der Druckerfeatures suchen
- Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen

Beispiel: \\Computername\Druckername oder
http://Computername/printers/Druckername/.printer
- Drucker unter Verwendung einer ICP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen
- Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufügen
- Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen


8. Wählen die Option *Einen Drucker im Verzeichnis anhand des Standorts oder der Druckerfunktion suchen* aus und klicke auf *Weiter*.



9. Wähle den gewünschten Drucker aus der Liste unten aus und klicke auf *OK*. Der Drucker wird installiert und folgendes Fenster erscheint:




10. Klicke auf *Weiter*.



11. Du kannst nun bestimmen, ob der ausgewählte Drucker dein neuer Standarddrucker sein soll. Dies gilt nur für die aktuelle Windowssitzung. Wenn du dich abmelden, wird beim nächsten Anmelden wieder der *RICOH Print2ME* Drucker als Standard gesetzt.
12. Klicke zum abschliessen der Installation auf *Fertig stellen*.

2. Drucker deinstallieren

1. Gehen auf *Start*  *Einstellungen* 
2. Wähle den Punkt *Geräte*





3. Im erscheinenden Fenster **scrollen** Sie ganz **runter** und klicken Sie auf *Verwandte Einstellungen - Geräte und Drucker*


Verwandte Einstellungen

Geräte und Drucker


4. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den zu entfernenden Drucker.
5. Wählen sie die Option *Gerät entfernen*.

3. Standarddrucker festlegen

1. Gehen sie auf *Start*  *Einstellungen* 
 - 1a. Solltest du das Einstellungssymbol nicht finden, gehe auf Start und fang (ohne Suchfeld) an zu schreiben: "Einstellungen". Wähle den gefundenen Punkt.
2. Wähle den Punkt *Geräte*



3. Klicke auf den Drucker, welchen du als Standarddrucker festlegen willst - Wählen Sie *Verwalten*



4. Klicken auf *Standard*



Der Standarddrucker wird bei jedem erneuten Anmelden auf RICOH Print2ME zurückgesetzt. Das setzen des Standarddruckers geht also nur für die jeweilige Windows-Sitzung